

Etat des stocks

Cet écran présente l'état des stocks des produits gérés.

Utilisation de l'écran

L'écran présente la liste des produits dont le stock est géré. Les listes déroulantes du haut de l'écran permettent de préciser des critères de sélection pour l'affichage.

Produit	Dénomination	Famille	Fournisseur	Sécurité	Alerte	Courant	Entrées V	Sorties V	Virtuel au 26/11	Virtuel	ST
BDB	Brut Blanc de Blanc	Champagne	UPPCV-CNF	0,00	120,00	-356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	●
BPR 2006	Brut Cuvée Prestige	Champagne	UPPCV-CNF	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	●
BPRMILL	Brut Cuvée Prestige	Champagne	UPPCV-CNF	0,00	120,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	●
BRS	Brut Rosé	Champagne	UPPCV-CNF	0,00	120,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	●
BTR	Brut Tradition	Champagne	UPPCV-CNF	0,00	500,00	-479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	●
CRD-M	CRD MAGNUM OR D	Fournitures	CIVC - COMITE	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	●
CRD-P	CRD Prestige TRENT	Fournitures	CIVC - COMITE	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	●
CRD-T	CRD Tradition OR MA	Fournitures	CIVC - COMITE	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	●
DEMI	Brut Tradition demie-	Champagne	Champagne Gé	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	●
MGMRES	Magnum Cuvée de ré	Champagne	UPPCV-CNF	0,00	15,00	-53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	●
RATA	Ratafia de Champagi	Ratafia	UPPCV-CNF	0,00	24,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	●
SPRMILL	Spéciale réserve mill	Champagne	Champagne Gé	0,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	●

Dans cette liste, ici la vue "Stocks", sont affichées les colonnes **Entrées V** et **Sorties V** (entrées et sorties virtuelles). La prise en compte dans le stock virtuel en entrée ou en sortie commente à partir du moment où la pièce de référence n'est plus à l'état "brouillon", et cesse à partir du moment où la date de référence de la pièce est renseignée, selon le tableau ci-dessous :

Entrées virtuelles

- commandes fournisseur : date de réception
- factures fournisseur : date de règlement
- bons de réception : date de réception

Sorties virtuelles

- devis client : date d'acceptation
- commande client : date de validation
- factures client : date d'encaissement
- BL : date de livraison

La colonne **Virtuel au JJ/MM** (ici le 26/11) est le stock virtuel calculé à date, ce qui donne une précision plus importante pour le stock virtuel global, exprimé sans notion de date. Elle est affichée selon le paramétrage des [options de réappro.](#)

La colonne **ST** (statut), affiche le statut de stock du produit, en fonction des seuils de stock définis (stocks d'alerte, de sécurité, maximum).

La liste déroulante permet de sélectionner d'autres vues :

- la vue **Valorisation** présente la valorisation du stock à la vente (en PU Vente et PAMP)
- la vue **Stock+Valo** présente les éléments des deux vues précédentes
- la vue **Commande** présente le nombre de produits à commander immédiatement, en fonction des stocks courants et des alertes de stocks

Les boutons **Entrée** et **Sortie** permettent de saisir des entrées et des sorties de stock, pour le produit sélectionné dans la table.

Le bouton **Info stk** affiche le détail du stock pour le produit sélectionné.

Le bouton **Info empl** affiche les informations d'emplacement de stock, si les emplacements sont gérés.

Le bouton **Réappro** lance une commande fournisseur pour les produits sélectionnés dans la table, qui nécessitent un réapprovisionnement, en fonction de vos objectifs de gestion de stock, tandis que le bouton **Dde prx** génère une demande de prix selon les mêmes règles.

Valorisation du stock

La vue "Valorisation" présente les colonnes suivantes :

- **Valorisation** présente la valorisation du stock à la vente, le stock étant valorisé par la formule : $PU\ HT\ vente * Qté\ en\ stock$
- **Valorisation PAMP** présente la valorisation du stock selon le prix d'achat moyen pondéré (PAMP), le stock étant valorisé par la formule : $PU\ HT\ vente * PAMP$


Note:

Le PAMP est calculé selon l'une des méthodes spécifiées dans le [paramétrage général de l'application](#) (CUMP, PEPS/FIFO, ou DEPS/LIFO).

Avant d'utiliser la colonne de valorisation PAMP, il est nécessaire de vous assurer que le dernier calcul de PAMP a bien été effectué à la date de référence qui vous convient, comme décrit dans la page [Calcul du PAMP](#). Par exemple, si vous souhaitez la valorisation au jour le jour, recalculez le PAMP à la

date du jour puis consultez cet écran, ou si vous le souhaitez à la date de clôture de votre exercice, recalculer le PAMP à cette date puis consultez cet écran (l'écran ne recalcule pas le PAMP, qui doit être calculé avant).

Options du menu contextuel



- **Mouvement de stocks** : ouvre la liste des mouvements de stock pour le produit sélectionné
- **Transférer entre emplacements** : permet de transférer une quantité du produit sélectionné vers un autre (si les emplacements sont gérés)
- **Filtrer selon quantité en stock** : permet de n'afficher que les produits dont le stock est inférieur à un seuil
- **Sélectionner ce fournisseur** : permet de sélectionner tous les produits du même fournisseur, en vue d'une commande fournisseur ou d'une demande de prix
- **Réappro** et **Demande de prix** permettent d'effectuer les mêmes actions que les boutons **Réappro** et **Dde prx**, mais avec des options de réappro supplémentaires
- **Ne pas afficher les produits sans alerte** permet de ne pas afficher les produits "sans alerte de stock", c'est à dire dont le stock d'alerte et le stock minimal sont à zéro.

Autres articles "Stocks"

[Détails stocks produits](#)
[Emplacements \(de stock\)](#)
[Etat des stocks](#)
[Mise à jour Inventaire](#)
[Mouvements de stocks](#)
[Niveaux par emplacements \(de stock\)](#)
[Recalculer / apurer / épurer les stocks](#)
[Reliquats](#)
[Stock de produits composés](#)
[Stocks : généralités sur la gestion des stocks](#)
[Stocks : modes de gestion](#)
[Stocks par numéros de série](#)
[Transfert entre emplacements \(de stock\)](#)

Depuis :

<https://wiki.gestan.fr/> - **Le wiki de Gestan**

Lien permanent:

<https://wiki.gestan.fr/doku.php?id=wiki:v15:stocks:etat>

Dernière mise à jour : **2023/02/17 09:26**

