Transférer Gestan d'une machine à une autre


Vous utilisez Gestan sur une machine, et souhaitez le transférer sur une autre machine : c'est facile!





Sur votre machine ancienne

Assurez vous que Gestan est en dernière version : le n° de version de Gestan est indiqué en haut à gauche de l'écran principal, et le n° de la version de Gestan en cours est indiqué sur www.gestan.fr



Si votre version de Gestan n'est pas à jour, installez la nouvelle version.

(si vous étiez encore en version 13, suivez ces instructions pour migrer en version 15).

Notez le répertoire des données de Gestan : Ce répertoire est indiqué en bas à gauche de l'écran principal, par exemple C:\GESTAN\MON ENTREPRISE\DATABASE.

Dans l'exemple ci-dessous, le répertoire des données est C:\GESTAN\MON ENTREPRISE.



Notez la licence de votre ancien ordinateur : si vous avez une licence Entreprise, affichez la licence via le menu $? \rightarrow A$ propos, notez le n° de la machine, le n° de la licence, et la date d'expiration.

Sur votre nouvelle machine

@ Documentation Gestan

Copiez la totalité du répertoire des données de votre ancienne machine (dans notre exemple C:\GESTAN\MON ENTREPRISE\ avec ses sous-répertoires DATABASE, DOCUMENTS, BACKUPS, RESSOURCES), et collez tout cela sur votre nouvelle machine, via le réseau si vos machines sont connectées, ou via une clé USB dans le cas contraire. Le plus simple est de les coller dans un répertoire de même nom.

Installez Gestan normalement. L'assistant d'installation se déroule : choisissez l'option **Se connecter** à une base existante.

Lorsque l'assistant vous le demande, sélectionnez le répertoire de données que vous venez de coller (dans notre exemple, C:\GESTAN\MON ENTREPRISE\), puis terminez l'assistant avec le bouton **Connect**.

Et ça marche!

Le support technique peut vous assister à distance pour cette opération.

Si vous aviez une licence Entreprise sur votre ancienne machine

Il faut transférer votre ancienne licence vers la nouvelle.

Pour cela, suivez simplement les instructions de cette page.



Autres articles "Technique"

Antivirus

Arrondis

Configurer Gestan

Développements spécifiques

Envoyer des mails avec Gestan

Etats et Requêtes

Externalisation du courrier

Fichier libcef.dll introuvable

Fonctionnalités Automatiques des Applications (FAA)

Gestan CS - en mode Client/Serveur

Gestan sous MAC

Gestionnaire de contacts pro (outlook)

Les fichiers de paramétrage de Gestan

Mettre en place un certificat SSL

Mise en production

ODBC sur HFSQL

Paiement en ligne

Paramétrer la recherche

Répertoires et fichiers

Sauvegarde des données Gestan

Serveur SMTP Gmail

Synchronisation avec Google

Page 2/3

Derni?re mise ? jour : 2023/09/09 11:20

Temps de réponse
Tester la communication
Tester votre connexion Internet
Traduction de Gestan
Transférer Gestan d'une machine à une autre
Téléphonie SIP-TAPI
Utilisation d'un NAS
Utiliser Linux
Windows 10 - Windows 11

Despuis:

https://wiki.gestan.fr/ - Le wiki de Gestan

Lien permanent:

https://wiki.gestan.fr/doku.php?id=wiki:v15:tech:transfert_machine

Derni?re mise ? jour : 2023/09/09 11:20

